


## メールソフトの設定方法 iOS7 – iPhone、iPad

### POP over SSL/SMTP over SSL の設定方法

- 【1】メールソフトの起動 : iPhone、iPad の [メール] を起動します。
- 【2】ようこそメールへの画面で最下部の [その他] をタップします。



メールソフトの設定方法 : iOS7(iPhone/iPad)

【3】 新規アカウントの情報を入力します。



名前	メールの差出人に設定される名前です。
メール	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。
パスワード	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを入力します。
説明	作成するメールアカウントの設定の名称を入力します。

情報を入力後、画面右上の「次へ」をタップします。

メールソフトの設定方法 : iOS7(iPhone/iPad)

【4】新規アカウントの設定を進めます。



画面上部の [POP] をタップし、受信メールサーバー、送信メールサーバーの設定を入力します。

受信/送信メールサーバー	
ホスト名	メールサーバー名を入力します。
ユーザ名	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します (@以降のドメイン名も含めて入力してください)。
パスワード	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを入力します。


情報を入力後、画面右上の [保存] をタップします。

メールソフトの設定方法 : iOS7(iPhone/iPad)

【5】再度 iPhone、iPad のメールを起動します。

メールボックスを閲覧することができます。


新規メールは画面右下のアイコンをタップしてご利用ください。



iPhone、iPad(iOS7)の場合、上記手順でメール設定を進めると POP over SSL と SMTP over SSL が標準で設定されます。具体的には受信メールサーバーの通信ポートが 995、送信メールサーバーの通信ポートが 465 が指定されており、SSL による暗号化通信がされるように設定されます。

## IMAP over SSL/SMTP over SSL の設定方法

- 【1】 メールソフトの起動 : iPhone、iPad の [メール] を起動します。
- 【2】 ようこそメールへの画面で最下部の [その他] をタップします。



メールソフトの設定方法：iOS7(iPhone/iPad)

【3】新規アカウントの情報を入力します。



名前	メールの差出人に設定される名前です。
メール	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します。
パスワード	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを入力します。
説明	作成するメールアカウントの設定の名称を入力します。

情報を入力後、画面右上の「次へ」をタップします。

メールソフトの設定方法：iOS7(iPhone/iPad)

【4】新規アカウントの設定を進めます。



画面上部の [IMAP] をタップし、受信メールサーバー、送信メールサーバーの設定を入力します。

受信/送信メールサーバー	
ホスト名	メールサーバー名を入力します。
ユーザ名	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアドレスを入力します (@以降のドメイン名も含めて入力してください)。
パスワード	サーバーのコントロールパネルで設定したメールアカウントのパスワードを入力します。


情報を入力後、画面右上の [保存] をタップします。

メールソフトの設定方法 : iOS7(iPhone/iPad)

【5】再度 iPhone、iPad のメールを起動します。

メールボックスを閲覧することができます。

新規メールは画面右下のアイコンをタップしてご利用ください。



iPhone、iPad(iOS7)の場合、上記手順でメール設定を進めると IMAP over SSL と SMTP over SSL が標準で設定されます。具体的には受信メールサーバーの通信ポートが 993、送信メールサーバーの通信ポートが 465 が指定されており、SSL による暗号化通信がされるように設定されます。